


Dokumentation: Treesoft Office – CAD · CRM · ERP

Installation Upgrade von Version 7.0 auf 7.1



Copyright

Die Informationen in dieser Dokumentation wurden nach bestem Wissen und mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler bzw. Unstimmigkeiten nicht vollständig auszuschließen. Aus diesem Grund stellen die Informationen dieser Dokumentation keinerlei Verpflichtung oder Eigenschaftszusicherung der Treesoft GmbH & Co. KG dar. Die Treesoft GmbH & Co. KG übernimmt keine Haftung, die durch die Benutzung dieser Dokumentation oder Teilen davon entsteht.

Die Informationen in dieser Dokumentation können ohne Vorankündigung geändert werden.

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.

Diese Dokumentation, die auf der DVD gespeicherten Treesoft Office Dokumentationen und die in Treesoft Office implementierten Hilfetexte sind für die ausschließliche Nutzung durch den rechtmäßigen Besitzer der Software bestimmt. Kein Teil darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Treesoft GmbH & Co. KG zu anderen Zwecken vervielfältigt oder übertragen werden, und zwar weder in elektronischer noch mechanischer Form, noch als Fotokopie, Datei oder Aufzeichnung.

© 2020 Treesoft GmbH & Co. KG
Druckerweg 4
51789 Lindlar
Deutschland

Alle Rechte vorbehalten.

Treesoft ist eine eingetragene Wortmarke von Andreas Küstermann. Alle weiteren Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firma.

Inhaltsverzeichnis

1 Wichtige Hinweise vor dem Upgrade.....	5
1.1 Voraussetzungen.....	5
1.1.1 Hardwareanforderungen für die Einzelplatzinstallation.....	5
1.1.2 Hardwareanforderungen für die Netzwerkinstallation.....	5
1.2 Überprüfen der Version.....	6
1.2.1 Vorhandene Installation auf 6.5 upgraden.....	6
1.2.1.1 Version 6.3 oder 6.4 ist vorhandene.....	6
1.2.1.2 Version 6.2 ist vorhanden.....	7
1.2.1.3 Version 6.1 ist vorhanden.....	7
1.2.1.4 Version 6.0 ist vorhanden.....	7
1.2.1.5 Version 5.9 ist vorhanden.....	7
1.2.1.6 Version ist kleiner als 5.9.....	7
1.3 Datensicherung.....	7
2 Installation.....	8
2.1 Starten der Installation.....	8
2.1.1 Betriebssystem-Meldungen während der Installation.....	9
2.1.2 Willkommen-Dialog.....	10
2.1.3 Lizenzabkommen.....	11
2.1.4 Installationsart.....	11
2.1.5 Lizenzdatei angeben.....	12
2.1.6 Auswahl der vorhandenen Installation.....	13
2.2 Upgrade von Version 6.5 oder 7.0.....	13
2.2.1 Datensicherung.....	13
2.2.2 Starten der Upgradeinstallation.....	15
2.2.3 Aktualisierung.....	15
2.3 Abschluss.....	16
2.4 Installation aktueller Servicepacks und Plug-ins.....	16
3 Netzwerkinstallation.....	16
3.1 Freigabe des Treesoft Backends in der Firewall.....	17
3.1.1 Freigabe in der Firewall unter Windows Server 2012.....	17
3.2 Einrichten der Arbeitsplätze (Clients).....	20
3.2.1 Starten des Upgrades.....	20
3.2.2 Willkommen-Dialog.....	21
3.2.3 Lizenzvereinbarung.....	21
3.2.4 Installationsart wählen.....	22
3.2.5 Server-Freigabe.....	23
3.2.6 Produkt-Lizenzierung.....	23
3.2.7 Installation.....	24
3.2.8 Abschluss der Treesoft Office Installation.....	25
4 Schlusswort.....	25

Treesoft Office Upgrade auf 7.1

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Upgrade auf die neue Treesoft Office Version 7.1 entschieden haben.

Dieses Handbuch ist ausschließlich für Kunden bestimmt, welche bereits mit Treesoft Office 6.5 oder 7.0 arbeiten.

Möchten Sie von früheren Versionen ein Upgrade durchführen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice unter der Hotlinenummer +49 2266 4763-850 oder per E-Mail unter support@treesoft.de.

Nachfolgend geben wir Ihnen eine Kurzübersicht der Arbeitsschritte.

Arbeitsschritt	Beschreibung
Überprüfung der Hardwareanforderungen	Kapitel 1.1 Voraussetzungen ab Seite 5
Überprüfen der Version	Kapitel 1.2 Überprüfen der Version ab Seite 6
Datensicherung vor dem Upgrade	Kapitel 1.3 Datensicherung ab Seite 7
Upgrade-Installation	Kapitel 2 Installation ab Seite 8
Datensicherung nach dem Upgrade	Kapitel Fehler: Verweis nicht gefunden Fehler: Verweis nicht ge-
Installation des aktuellen Servicepacks	Kapitel 2.4 ab Seite 16
Freigabe in der Firewall (Nur bei Serverinstallation)	Kapitel 3 ab Seite 16
Einrichten der Arbeitsplätze (Nur bei Serverinstallation)	Kapitel 3.2 Einrichten der Arbeitsplätze (Clients) ab Seite 20

WICHTIG Treesoft übernimmt keine Haftung für Datenverlust, Datenveränderungen oder Fehlfunktionen, die mangels einer geeigneten oder fehlenden Datensicherung nicht wiederherzustellen sind.

1 Wichtige Hinweise vor dem Upgrade

WICHTIG Treesoft Office unterstützt kein Microsoft Betriebssystem vor Windows 8 bzw. Windows Server 2012, da Microsoft den Support für alle vorherigen Betriebssysteme eingestellt hat.

1.1 Voraussetzungen

Voraussetzung für die Upgrade-Installation ist eine:

- ☐ vorhandene Installation von Treesoft Office 6.5 oder höher (siehe 1.2 Überprüfen der Version, Seite 6).
- ☐ neue Lizenzdatei Treesoft Office 7.1.

WICHTIG Die neue Lizenzdatei von Treesoft Office 7.1 muss in einem Laufwerk, auf welches bis zum Ende der Installation zugegriffen werden kann, vorhanden sein.

1.1.1 Hardwareanforderungen für die Einzelplatzinstallation

- ☐ mindestens 4 GB freier Festplattenspeicherplatz
- ☐ mindestens 2 GHz
- ☐ mindestens 2 GB RAM für Treesoft Office
- ☐ Monitor mit einer Auflösung von mindestens 1280 x 1024 Pixel
- ☐ Prozessor-Befehlssätze: MMX, SSE, SSE2

1.1.2 Hardwareanforderungen für die Netzwerkinstallation

Client:

- ☐ mindestens 4 GB freier Festplattenspeicherplatz
- ☐ mindestens 2 GHz
- ☐ mindestens 2 GB RAM für Treesoft Office
- ☐ Monitor mit einer Auflösung von mindestens 1280 x 1024 Pixel
- ☐ Prozessor-Befehlssätze: MMX, SSE, SSE2

Server:

- ☐ mindestens 4 GB freier Festplattenspeicherplatz
- ☐ mindestens 2 GHz Dualcore
- ☐ mindestens 2 GB RAM für Treesoft Office
- ☐ mindestens 100 MB/s Netzwerk-Anbindung
- ☐ Prozessor-Befehlssätze: MMX, SSE, SSE2

1.2 Überprüfen der Version

Die Ihnen vorliegende Dokumentation ist nur für ein Upgrade von Version 6.5 oder 7.0 gültig. Starten Sie ihre aktuelle Version. Wählen Sie im Menü **Service** den Befehl **Hotline-Angaben**.

Hotlineangaben

OK DB-Statistik Abbrechen Hilfe

Service Tel: +49 (0) 22 66-47 63-850
 Service Fax: +49 (0) 22 66-47 63-950
 Service E-Mail: support@treesoft.de

Kunden-Nr.: 12099
 Release: 6.5
 Build: 32
 Version: Treesoft Office
 Kunde: TreeSoft GmbH & Co. KG

Datenbank: localhost/3053:C:\Users\Public\Documents\TreesoftOffice.org_2\Database\Data\Data1.fdb
 Dateiarchiv: localhost/3053:C:\Users\Public\Documents\TreesoftOffice.org_2\Database\Data\Files.fdb

Abbildung 1.1: Hotlineangaben aus Treesoft Office

Hotline-Angaben

Schließen Drucken DB-Statistik

Service Tel: +49 (0) 22 66-47 63-850
 Service Fax: +49 (0) 22 66-47 63-950
 Service Email: support@treesoft.de

Kunden-Nr.: 12099
 Release: 6.5
 Build: 32 (May 16 2018, 09:53:34)
 Version: Treesoft CAD PRO
 Kunde: TreeSoft GmbH & Co. KG
 Seriennummer: 01-000001
 Betriebssystem: P2.A6.12.Build9200

Datenbank: localhost/3053:C:\Users\Public\Documents\TreesoftOffice.org_2\Datab.
 Dateiarchiv: localhost/3053:C:\Users\Public\Documents\TreesoftOffice.org_2\Datab.

Abbildung 1.2: Hotlineangaben aus den Treesoft CAD-Assistenten

Wenn Ihre vorhandene Version kleiner als 6.5 ist, müssen Sie zunächst das Upgrade für 6.5 installieren. Lesen Sie dazu das nächste Kapitel.

1.2.1 Vorhandene Installation auf 6.5 upgraden

In diesem Kapitel wird Ihnen kurz erläutert welche Möglichkeiten Sie haben Ihre Installation auf die Version 6.5 upzugraden.

1.2.1.1 Version 6.3 oder 6.4 ist vorhandene

Führen Sie ein Upgrade auf Version 6.5 oder 7.0 aus. Anschließend können Sie das Upgrade auf Version 7.1 installieren.

1.2.1.2 Version 6.2 ist vorhanden

Führen Sie ein Upgrade auf die Version **6.3** aus. Verwenden Sie bitte dazu die Installations-CD Treesoft Office **6.3**. Auf dieser CD befindet sich dann im Verzeichnis <CD-Laufwerk>:\Documentation die Datei Installation-Upgrade.pdf. In dieser Dokumentation sind alle Schritte beschrieben.

Führen Sie hiernach die weiteren Versionsschritte durch, wie in den vorstehenden Kapiteln beschrieben.

1.2.1.3 Version 6.1 ist vorhanden

Führen Sie ein Upgrade auf die Version **6.2** aus. Verwenden Sie bitte dazu die Installations-CD Treesoft Office **6.2**. Auf dieser CD befindet sich dann im Verzeichnis <CD-Laufwerk>:\Documentation die Datei Installation-Upgrade.pdf. In dieser Dokumentation sind alle Schritte beschrieben.

Führen Sie hiernach die weiteren Versionsschritte durch, wie in den vorstehenden Kapiteln beschrieben.

1.2.1.4 Version 6.0 ist vorhanden

Führen Sie ein Upgrade auf die Version **6.1** aus. Verwenden Sie bitte dazu die Installations-CD Treesoft Office **6.1**. Auf dieser CD befindet sich dann im Verzeichnis <CD-Laufwerk>:\Documentation die Datei Treesoft-Office-Upgrade-Installation.pdf. In dieser Dokumentation sind alle Schritte beschrieben.

Führen Sie hiernach die weiteren Versionsschritte durch, wie in den vorstehenden Kapiteln beschrieben.

1.2.1.5 Version 5.9 ist vorhanden

Führen Sie bitte eine Installation der Vollversion **6.0** durch. Installieren Sie **keine** andere Version, da in diesen Versionen die Daten aus der Version 5.9 nicht korrekt übernommen werden. Verwenden Sie bitte dazu die Installations-CD Treesoft Office **6.0**. Auf dieser CD befindet sich dann im Verzeichnis <CD-Laufwerk>:\Documentation die Datei TreesoftOffice-Installation.pdf. In dieser Dokumentation sind alle Schritte beschrieben.

Im Anschluss an diese Installation führen Sie die Datenübernahme durch, welche in der Dokumentation Treesoft-CAD-Datenuebernahme.pdf beschrieben ist. Diese Dokumentation finden sie nach der Installation von Treesoft Office **6.0** im <Programmverzeichnis>Treesoft Office/Program/Documentation. Diesen Ordner öffnen Sie im Windows-Explorer in dem Sie im gestarteten Programm Treesoft Office im Menü **Hilfe** den Befehl **Dokumentation** ausführen.

Führen Sie hiernach die weiteren Versionsschritte durch, wie in den vorstehenden Kapiteln beschrieben.

1.2.1.6 Version ist kleiner als 5.9

Führen Sie bitte ein Upgrade auf die Version 5.9 aus und fahren dann fort, wie im vorstehenden Kapitel 1.2.1.5 Version 5.9 ist vorhanden, Seite 7 beschrieben.

1.3 Datensicherung

Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie unbedingt vor der Upgrade-Installation eine Datensicherung durchführen. Die Datensicherung ist im Dokument Installation-Vollversion.pdf im Kapitel 7 Datensicherheit beschrieben.

2 Installation

In diesem Kapitel beschreiben wir Ihnen die Upgradeinstallation für einen Arbeitsplatz und einen Server. Die Upgradeinstallation auf dem Server unterscheidet sich nicht von der Arbeitsplatzinstallation. Beachten Sie aber nachstehende Hinweise.

Hinweise zur Serverinstallation

1. Stellen Sie sicher, dass kein Arbeitsplatz mehr Treesoft Office verwendet und das auch während des Upgrades nicht versucht wird Treesoft Office zu starten.
2. Stellen Sie sicher, dass keine Anwendungsdaten aus dem freigegebenen TreesoftAppData Verzeichnis mehr im Zugriff sind, oder in einem geöffneten Windows-Explorer angezeigt werden.

TIPP Führen Sie die Upgrade-Installation außerhalb der normalen Arbeitszeit durch und informieren alle Benutzer. Starten Sie vor dem Upgrade den Server neu.

2.1 Starten der Installation

Treesoft Office Installation aus der Datei:

Wenn Sie die Installationsdatei **TreesoftOffice-7.1.X** aus dem Internet heruntergeladen haben, führen Sie diese aus und folgen dieser Dokumentation ab dem Kapitel 2.1.1 Betriebssystem-Meldungen während der Installation ab Seite 9.

Treesoft Office Installation von der DVD:

Legen Sie die Treesoft Office DVD ein.

- ☐ Wenn die Autorun-Funktion auf Ihrem Rechner eingeschaltet ist, startet die DVD automatisch.
- ☐ Wenn das Installationsprogramm nicht automatisch nach dem Einlegen der DVD startet, doppelklicken Sie auf das Symbol **Arbeitsplatz** auf Ihrem Windows-Desktop. Doppelklicken Sie hiernach auf das Symbol für Ihr DVD-Laufwerk.

Sie starten den Installationsassistenten über das Menü **Software installieren** mit dem Link **Treesoft Office 7.1** (siehe Markierung in nachstehender Abbildung).




Abbildung 2.1 CD-Intro

2.1.1 Betriebssystem-Meldungen während der Installation

Zunächst möchten wir Sie mit einigen Meldungen, welche bei der Installation in Abhängigkeit des Betriebssystems auftreten können, vertraut machen. Die Vielfalt der Meldungen von Fremdprogrammen wie Virens Scanner und Firewalls können wir hier leider nicht darstellen. Sollten Sie Meldungen von Ihrem Virens Scanner erhalten, informieren Sie bitte unseren Service.

Beim Start der Installation erhalten Sie nachfolgende Meldung. Betätigen Sie diese Meldung mit der Schaltfläche **Ja**.




Abbildung 2.2 Benutzerkontensteuerung unter Windows 10

Für eine funktionierende Treesoft Office Installation sind alle Meldungen der Firewall, welche versuchen das Installationsprogramm bzw. den Start von Treesoft Office zu blockieren mit **Zugriff zulassen** bzw. **Nicht mehr Blocken** zu beantworten (siehe nachfolgende Abbildung).




Abbildung 2.3 Beispiel einer Firewall-Meldung unter Windows 10

2.1.2 Willkommen-Dialog

Nach dem Aufruf des Installationsprogramms erscheint der Willkommen-Dialog des Installationsassistenten.




Abbildung 2.4: Willkommen-Dialog des Installationsprogramms

Fahren Sie mit der Schaltfläche **Weiter** fort.

2.1.3 Lizenzabkommen

Die Verwendung von Treesoft Office setzt die Zustimmung zu dem Lizenzabkommen voraus.




Abbildung 2.5: Lizenzabkommen der Software

Lesen Sie das Lizenzabkommen aufmerksam durch. Wenn Sie diesem zustimmen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und betätigen hiernach die Schaltfläche **Weiter**.

2.1.4 Installationsart




Abbildung 2.6 Auswahl der Installation

Betätigen Sie die Schaltfläche **Upgrade** (siehe Markierung in vorstehender Abbildung).

2.1.5 Lizenzdatei angeben

Nach Auswahl der Installationsart **Upgrade** öffnet sich automatisch das Dialogfeld zur Auswahl Ihrer Treesoft Office Lizenzdatei. In dieser sind alle von Ihnen käuflich erworbenen Programmmodule freigeschaltet. Ihre persönliche Lizenzdatei erhalten Sie normalerweise per E-Mail von Ihrem Treesoft Fachhandelspartner oder direkt von Treesoft.




Abbildung 2.7: Angabe der Lizenzdatei

1. Betätigen Sie zur Auswahl Ihrer persönlichen Lizenzdatei die Schaltfläche .
2. Wechseln Sie in dem anschließend eingeblendeten Dialogfeld in das Verzeichnis bzw. auf das Laufwerk, in dem Sie Ihre Lizenzdatei gespeichert haben, und übernehmen diese mit der Schaltfläche **Öffnen**.
3. Bestätigen Sie die Angabe Ihrer Lizenzdatei mit der Schaltfläche **Weiter**.

ACHTUNG Erscheint jetzt nachfolgende Meldung, versuchen Sie eine Server-Lizenz auf einem Desktop-Betriebssystem zu installieren. Starten Sie in diesem Fall die Installation bitte auf Ihrem Server-Betriebssystem. Bei Fragen oder Schwierigkeiten während der Installation setzen Sie sich bitte mit unserem technischen Support in Verbindung.




Abbildung 2.8: Hinweis auf das falsche Betriebssystem

2.1.6 Auswahl der vorhandenen Installation




Abbildung 2.9: Auswahl der vorhandenen Installation

Wählen Sie die vorhandene Installation aus, für welche das Upgrade installiert werden soll. Notieren Sie sich den dort erwähnten „Pfad für Anwendungsdaten“ (im folgenden AppData-Verzeichnis genannt).

Betätigen hiernach die Schaltfläche **Weiter**.

2.2 Upgrade von Version 6.5 oder 7.0

2.2.1 Datensicherung



Abbildung 2.10 Backup-Hinweis Dialog

Prüfen Sie bitte zunächst ob Sie ein aktuelles Backup des AppData-Verzeichnisses und der Projektverzeichnisse haben. Die Projektverzeichnisse liegen normalerweise unterhalb des AppData-Verzeichnisses. Es gibt je-

doch die Möglichkeit einen anderen Ort zu konfigurieren. Wenn Sie sich nicht sicher sind, finden Sie den **Stammort für Projektverzeichnisse** nach Start der Software im Optionen Dialog, den Sie über das Menü **Benutzer > Optionen** erreichen, im Bereich **Projekte > Projekteinstellungen**.

Sollte dieser kein Unterordner des AppData-Verzeichnisses sein, so muss auch davon ein aktuelles Backup existieren bzw. erstellt werden.

Sollten Sie bisher keine Backups haben oder sich nicht sicher sein, so haben Sie hier noch die Möglichkeit das Upgrade abubrechen und später nach dem Erstellen der Backups fortzusetzen. Bisher haben noch keine Änderungen stattgefunden.

Tipps wie Sie Backups erstellen finden Sie im Handbuch *Installation-Vollversion.pdf* im Kapitel 7.1.2 Sicherung der Anwendungsdaten.

Nachdem Sie bestätigt haben, dass die Backups existieren, starten Sie die Sicherung der Datenbanken durch Betätigen der Schaltfläche **Sichern**.




Abbildung 2.11 Starten der Datensicherung

Sollten während der Datensicherung weitere Meldungen auftreten, können Sie die Erläuterungen im Dokument *Installation-Vollversion.pdf* im Kapitel 7 Datensicherheit nachlesen.

2.2.2 Starten der Upgradeinstallation




Abbildung 2.12 Starten der Upgrade Installation

Starten Sie die Installation des Upgrades durch Betätigen der Schaltfläche **Installieren**.

2.2.3 Aktualisierung




Abbildung 2.13 Abschluss der Datenbankaktualisierung

Die Datenbankaktualisierung ist abgeschlossen. Betätigen Sie die Schaltfläche **Weiter**.

2.3 Abschluss

Vor dem Abschluss erscheint noch ein Hinweis zum Neuaufbau der Volltextsuche. Sollten Sie den Hinweis bzw. den Helpbrowser nicht mehr verfügbar haben können Sie nach dem Start der Software über das Menü **Hilfe > Hilfethemen** den Helpbrowser öffnen und nach betätigen der Schaltfläche **Finden** den Text **Aktualisierung der Volltextsuche** eingeben.




Abbildung 2.14 Abschluss-Meldung

Sie beenden den Installationsassistenten durch Betätigen der Schaltfläche **Fertigstellen**. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Treesoft Office starten**, wenn Sie gleich mit der neuen Version starten möchten.

2.4 Installation aktueller Servicepacks und Plug-ins

Die Software Treesoft Office wird ständig weiterentwickelt. Von der Auslieferung des Upgrades bis zum Zeitpunkt der Installation könnten schon viele weitere Verbesserungen an der Software durchgeführt sein. Damit Sie gleich nach dem Upgrade mit der neuesten Version arbeiten können, laden Sie sich das aktuelle Servicepack von unserer Website herunter.

Die Installation erfolgt wie in der Dokumentation `Installation-Update.pdf` beschrieben.

Nach der Installation der Servicepacks überprüfen Sie bitte in der aktualisierten Version der Dokumentation `Installation-Update.pdf` im Kapitel 1.2 Plug-ins installieren, ob für Ihre Installation Plug-ins aktualisiert werden müssen.

3 Netzwerkinstallation

In diesem Kapitel werden alle weiteren Arbeitsschritte für die Netzwerkinstallation beschrieben.

Freigaben in der Firewall beim Upgrade von 6.5

Ab der Version 7.0 wird der Mobilagent durch das Treesoft Backend ersetzt. Daher muss die Firewall entsprechend angepasst werden.

Fügen Sie die Freigabe hinzu wie im Kapitel 3.1 Freigabe des Treesoft Backends in der Firewall beschrieben.

Die vorhandene Freigabe für den Mobileagent ist zu entfernen.

3.1 Freigabe des Treesoft Backends in der Firewall

Die Freigabe des Treesoft Backends in der Firewall ist erforderlich, um das Workstation Setup auf den Arbeitsplatzrechnern (Clients) korrekt ausführen zu können.

3.1.1 Freigabe in der Firewall unter Windows Server 2012

1. Öffnen Sie die **Einstellungen** durch Betätigen der Tastenkombination **[WINDOWS] + [I]** (siehe nachstehende Abbildung).



Abbildung 3.1: Einstellungen - Systemsteuerung

2. Betätigen Sie die Taste **[ENTER]**.
3. Geben Sie den Text **fir** ein.
4. Wählen Sie mit der Maus **Apps über die Windows-Firewall kommunizieren lassen** (siehe nachstehende Abbildung).




Abbildung 3.2: Systemsteuerung – Windows Firewall öffnen

5. Betätigen Sie die Schaltfläche **Einstellungen** (siehe nachstehende Abbildung).



Abbildung 3.3: Zugelassene Apps

6. Betätigen Sie die Schaltfläche **Anderer App zulassen** (siehe nachstehende Abbildung).




Abbildung 3.4: Zugelassene Apps

7. Betätigen Sie die Schaltfläche **Durchsuchen** (siehe nachstehende Abbildung).




Abbildung 3.5: App hinzufügen

8. Wählen Sie die Datei Computer\Lokaler Datenträger (C:)\Program Files (x86)\TreesoftOffice.org\Program\Backend\TreesoftBackend.exe. Betätigen Sie die Schaltfläche **Öffnen**.
9. Betätigen Sie die Schaltfläche **Hinzufügen** (siehe nachstehende Abbildung).




Abbildung 3.6: App hinzufügen

10. Überprüfen Sie die Netzwerkzugehörigkeit. Normalerweise reicht hier eine Freigabe für die Domäne aus.

3.2 Einrichten der Arbeitsplätze (Clients)

Dieses Kapitel beschreibt das Upgrade der Arbeitsplätze von einer vorhandenen Version 6.3 auf die Version 6.4. Voraussetzung für das Upgrade der Arbeitsplätze ist, dass das Upgrade auf dem Server bereits durchgeführt wurde.

3.2.1 Starten des Upgrades

Die Installation der Clients auf den jeweiligen Arbeitsplätzen erfolgt durch Starten der Datei `WorkstationSetup.exe`. Diese befindet sich im Verzeichnis Setup unterhalb des Treesoft Office Programmverzeichnisses auf dem Server.

1. Starten Sie den Windows-Explorer auf dem Arbeitsplatzrechner.
2. Wechseln Sie im Windows Explorer über die Netzwerkumgebung die bei der vorangegangenen Netzwerkinstallation auf dem Server erstellte Freigabe „**TreesoftProgram**“ in das Treesoft Office Programmverzeichnis (siehe Abbildung 3.7).




Abbildung 3.7: Auswahl des freigegebenen Treesoft Office Programmverzeichnisses auf dem Server

3. Starten Sie hier das Workstation Setup durch Doppelklicken auf die Datei `WorkstationSetup.exe`.

Ein Assistent führt Sie nun wieder Schritt für Schritt durch das Client-Upgrade von Treesoft Office. Die zur Installation benötigten Angaben erfolgen in einzelnen Dialogfeldern.

3.2.2 Willkommen-Dialog

Nach dem Aufruf des Installationsprogramms erscheint der Willkommen-Dialog des Installationsassistenten.




Abbildung 3.8: Willkommen-Dialog des Client-Installationsprogramms

4. Fahren Sie mit der Schaltfläche **Weiter** fort.

3.2.3 Lizenzvereinbarung

Die Verwendung von Treesoft Office setzt die Zustimmung zu der Lizenzvereinbarung voraus.



Abbildung 3.9: Lizenzvereinbarung der Software

5. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung aufmerksam durch. Wenn Sie dieser zustimmen, wählen Sie die dazugehörige Option und betätigen hiernach die Schaltfläche **Weiter**.

HINWEIS Wenn Sie der Lizenzvereinbarung nicht zustimmen, wird das Installationsprogramm beendet und Sie können Treesoft Office nicht verwenden.

3.2.4 Installationsart wählen

Die Auswahl der Installationsart bei einer Arbeitsplatzinstallation erscheint nur, wenn schon einmal eine Arbeitsplatzinstallation auf diesem Arbeitsplatz durchgeführt wurde. Sollte bei Ihnen der Dialog (siehe nachstehende Abbildung) nicht erscheinen lesen Sie bitte in Kapitel 3.2.5 Server-Freigabe, Seite 23 weiter.




Abbildung 3.10: Einstellungen zur Client-Installation

Neue Arbeitsplatz-Installation

Wenn Sie eine Neuinstallation eines Clients vornehmen, wählen Sie die Option **Neue Arbeitsplatz-Installation**. Auf dem Arbeitsplatz wird der Firebird-Client für den Zugriff auf die Datenbank eingerichtet. Zudem wird unter C:\Programme ein Verzeichnis Treesoft Office angelegt, worin alle benötigten Dateien für die Deinstallation abgelegt werden (Siehe Informationen zur Deinstallation).

Lesen Sie bitte in Kapitel 3.2.5 Server-Freigabe, Seite 23 weiter.

Eine bestehende Arbeitsplatz-Installation aktualisieren

Sollten Sie versehentlich Verknüpfungen gelöscht haben, können Sie über die Option **Eine bestehende Arbeitsplatz-Installation aktualisieren** die Installation des Arbeitsplatzes (Client) reparieren.

Wählen sie die Installation, welche Sie aktualisieren möchten, und betätigen die Schaltfläche **Aktualisieren** (siehe vorstehende Abbildung).

3.2.5 Server-Freigabe

HINWEIS Sollte das Eingabefeld **Treesoft Office Freigabe** keine Informationen zum freigegebenen Programmverzeichnis enthalten, so betätigen Sie die Schaltfläche **Durchsuchen** und wählen den freigegebenen Programmordner für die Treesoft Office Installation über die Netzwerkumgebung.

- Bestätigen Sie die Angaben zur Client-Installation mit der Schaltfläche **Weiter**.




Abbildung 3.11: Einstellungen zur Client-Installation

3.2.6 Produkt-Lizenzierung

Die Einblendung des Dialoges „Produkt-Lizenzierung“ zur Auswahl der Lizenzen erfolgt nur, wenn es sich bei Ihrer Lizenz nicht um eine Benutzerlizenz handelt.

- Betätigen Sie zum Starten der Installation die Schaltfläche **Installieren**.

Der Installationsassistent installiert nun den Treesoft Office Client auf dem Arbeitsplatzrechner. In dem anschließend eingeblendeten Dialogfeld ist der Abschluss der vollständigen Treesoft Office Installation zu bestätigen. Durch Aktivieren der dazugehörigen Kontrollkästchen können Sie automatisch Treesoft Office starten (siehe Abbildung 3.13).

3.2.7 Installation




Abbildung 3.12: Abschluss der Treesoft Office Client-Installation

HINWEIS Auf einem Arbeitsplatzrechner werden bis auf die zur Kommunikation mit dem Firebird-Server benötigten Microsoft Laufzeitbibliotheken lediglich noch die zur Deinstallation benötigten Programm- und Log-Dateien gespeichert. Treesoft Office ist zu 100% eine Client/Server Software. Alle Dateien werden vom Netzwerkserver geladen. Dies reduziert auch entscheidend den Aufwand für den Support. Alle Änderungen auf dem Server (z. B. Update der Programmversion) haben unmittelbar Auswirkung auf alle Arbeitsplatzrechner.¹

8. Bestätigen Sie mit der Schaltfläche **Weiter** den Abschluss der Installation.

¹ ggf. ist hierzu lediglich ein Neustart von Treesoft Office erforderlich.

3.2.8 Abschluss der Treesoft Office Installation




Abbildung 3.13: Abschluss der Treesoft Office Client-Installation

9. Bestätigen Sie mit der Schaltfläche **Fertigstellen** das Ende der Installation.

Wiederholen Sie diesen Vorgang auf allen weiteren Arbeitsplatzrechnern, auf denen der Treesoft Office Client zu installieren ist.

4 Schlusswort

Wir hoffen, dass Sie beim Durcharbeiten dieser Dokumentation einen guten Überblick erhalten haben. Für weitere Fragen können Sie auch das Treesoft Service-Angebot nutzen und beispielsweise für gezielte Fragen unseren technischen Support kontaktieren. Alle hierzu erforderlichen Informationen finden Sie im Menü **Service** der Software.

Anschrift

Treesoft GmbH & Co. KG

Druckerweg 4

D-51789 Lindlar

Zentrale

Telefon: +49 2266 4763-0

Telefax: +49 2266 4763-900

E-Mail: info@treesoft.de

Web: www.treesoft.de

Vertrieb

Telefon: +49 2266 4763-800

Telefax: +49 2266 4763-900

E-Mail: sales@treesoft.de

Service

Telefon: +49 2266 4763-850

Telefax: +49 2266 4763-950

E-Mail: support@treesoft.de

Buchhaltung

Telefon: +49 2266 4763-810

Telefax: +49 2266 4763-900

E-Mail: buchhaltung@treesoft.de



Bei Treesoft werden Sie schnell, kompetent und freundlich bedient. Egal, ob es um Software-Beratung, Kunden-Betreuung, Individual-Programmierung oder persönliche Anliegen geht, das gesamte Treesoft-Team steht Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite!